


Kobling av skifter til kart i Skifteplan web


En godkjent gjødselplan krever at skiftene vises i kart. For å få Klimakalkulatoren til å fungere er det også nødvendig at skiftene er koblet til kart. Klimakalkulatoren gjør beregninger for hvert skifte, og bruker «overlay» for å koble data og geografisk informasjon. Det er derfor nødvendig at skiftene som er brukt i Skifteplan kobles til kart.

Hvis du fram til nå har laget gjødselplan uten kart så kan du enkelt legge til dette i Skifteplan web.

Logg på Skifteplan og i menyen gå til **Driftsenhet | Gårdsdata**. Legg inn evt. manglende matrikkel (gårds og bruksnr.). Husk å bruke nye kommune/gårdsnr., dersom de er endret for den aktuelle gården. For hver matrikkel bruk «Lag skifter» og Skifteplan lager et forslag til skifteflater ut fra markslagsgrensene (kan også lage flater for alle matrikler på gården ved å bruke «Lag skifter» på menylinje nederst i vindu).



Hvis det allerede er skifter i skiftetabellen vil dette valget komme opp.



Skal man koble kartflater til eksisterende skifter velger man «Lag flatene uten å opprette skifter».

Når kartflatene er laget kan man koble de til skiftene. I menyen gå til **Arealoversikt | Skiftetabell**, klikk på skiftet man vil koble, merk flaten i kartet og trykk på «Koble skifte til kart».

The screenshot shows the 'Skiftetabell' (Field Table) window in the Skifteplan software. On the left, a table lists fields with their numbers, names, and areas. Field 4 is highlighted with a red box. To the right, a map shows the field layout with field 4 highlighted in blue. A context menu is open over the map, with the option 'Koble skifte til kart' (Link field to map) highlighted with a red box.

Nr	Navn	Areal
1	Skifte 1	1,3
2	Skifte 2	4,0
3	Skifte 3	12,7
4	Skifte 4	109,8
5	Skifte 5	44,3

Skifte 4: 110 daa

Skifte 3: 12,7 daa

Skifte 5: 44,3 daa

Flatene i kartet kan justeres, for eksempel dele skifte, slå sammen, tegne åkerholme m.m. Når du allerede har skiftene i skiftetabellen, gjør eventuelle endringer i kartflatene før du kobler flatene til skifte. Se også hjelpe videoer på skifteplan.no (bla. [lage skifter](#), [dele skifte](#), [slå sammen skifter](#))

Ta kontakt med oss på hjelp@skifteplan.no eller support 33 07 19 80 så hjelper vi deg.

